



Программное обеспечение

LiteBox

Инструкция по установке

Оглавление

Оглавление	2
Введение.	3
Установка Litebox.	3
Как установить кассу?	3
ОС Android	3
ОС Windows	4
<i>Установка кассы</i>	4

Введение.

В настоящей инструкции приведено описание процесса установки программы для электронных вычислительных машин Litebox. Инструкция предназначена для специалистов, имеющих навыки работы с электронными вычислительными машинами под управлением операционных систем Windows и Android и установки на них приложений, а также работы в сети Интернет на уровне пользователя.

Установка Litebox.

Установка серверной части программного обеспечения (далее ПО) Litebox конечными пользователями не выполняется. Серверная часть ПО развернута на оборудовании организации-разработчика. Пользователи получают доступ к ПО посредством сети Интернет, при помощи любого веббраузера актуальной версии, а также при помощи модулей Android и(или) Windows. Установка этих модулей производится на оборудование пользователя. Системные требования и процесс установки модулей Android и Windows приведены ниже в настоящей инструкции в разделе «Как установить кассу?» в подразделах ОС Android и ОС Windows соответственно.


Как установить кассу?

ОС Android

Минимальные системные требования:

- ОС версии 5.0 и выше;
 - Экран от 5,5 дюймов;
 - Доступ к сети Интернет.
- ⚡ На текущий момент установка приложения осуществляется через Google Play по [ссылке](#).

1. Откройте Google Play, найдите приложение «LiteBox POS: онлайн касса» и нажмите кнопку **Установить**;



2. После успешной установки на рабочем столе появится ярлык для запуска кассы.



ОС Windows



Минимальные системные требования:

- 2х-ядерный процессор с тактовой частотой не менее 1,5 ГГц и выше;
- Оперативная память от 2 Гб и выше;
- Программное обеспечение Windows 10;
- Доступ в Интернет;
- Монитор с разрешением 1024x768 и выше.

Установка кассы

В первую очередь загрузите исполняемый файл для установки. Для этого:


1. Откройте **Главное меню** → **Скачать кассу**;



2. После загрузки запустите исполняемый файл;



3. В открывшемся окне ознакомьтесь с лицензионным соглашением. Нажмите кнопку **Принимаю**, чтобы продолжить установку;



После завершения установки на рабочем столе появится ярлык для запуска кассы.




⚡ Если возникают трудности с запуском кассы, проверьте настройки программ-брандмауэров (например: Outpost Firewall, Kaspersky Internet Security) установленных на ПК, и предоставьте полный доступ к интернет-соединению.


⚡ Перед переустановкой кассового ПО убедитесь, что проведенные операции выгрузились в товароучетную систему и закройте смену на кассе.

1. Сохраните папку с базой кассы (например, на рабочем столе или USB-накопителе):


- для МТС Кассы — откройте C:\Users\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Roaming\MTS и скопируйте папку «**pouchDB**»;




- для кассы Litebox — откройте C:\Users\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Roaming\Litebox и скопируйте папку «pouchDB»;




2. Откройте «Удалить или изменить программу» и найдите приложение кассы (MTS / Litebox);



3. Нажмите кнопку **Удалить**;



4. Подтвердите действие и дождитесь удаления программы;
5. Скачайте кассу из товароучетной системы;



6. Запустите скачанный файл и установите программу;
7. Перенесите ранее скопированную базу кассы «**pouchDB**» по пути C:\Users\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Roaming\MTS или C:\Users\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Roaming\Litebox;
8. Откройте кассу.



⚡ Если возникают трудности с запуском кассы, проверьте настройки ПО (например: Outpost Firewall, Kaspersky Internet Security) установленного на ПК и предоставьте полный доступ к интернет-соединению.

Готово! Касса переустановлена. Однако, для полноценной работы необходимо восстановить [«привязку»](#) кассы с товаручетной системой.